



Kinderschutzsoftware **fragFINN-KSS**

bereitgestellt von Cybits AG

Inhalt

1	Was ist zu beachten?	2
1.1	Eigenes Nutzerprofil für Ihr Kind	2
2	Installation der Software	3
2.1	Hinweise bei bereits installierter Kinderschutzsoftware	5
3	Kontextmenü – Einstellungen der KSS.....	5
3.1	Auswahl Eltern- oder Kinder-Modus.....	6
3.2	Verwaltung	7
3.2.1	Zeitbeschränkung.....	7
3.2.2	Sicherheit: Passwort und Passworthinweis	7
3.2.3	Internetverbindungen	8
3.2.4	Zusätzliche Webseiten freigeben	8
3.2.5	Freigegebene Webseiten sperren	9

Kontakt

fragFINN e.V.
Spreeufer 5
10178 Berlin

Tel.: 030 240484-50
Fax: 030 240484-59

E-Mail: info@fragFINN.de
Web: www.fragFINN.de



Hinweise

Bei den nachfolgenden Hinweisen erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit und freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Fragen.

Zusätzliche Information zum Betrieb mit verschiedenen Software-Produkten – insbesondere Virenschutzprogrammen – finden Sie unter:

http://www.fragfinn.de/download/fragFINN_KSS_Hinweise.pdf

1 Was ist zu beachten?

1.1 Eigenes Nutzerprofil für Ihr Kind

Wir empfehlen, Ihrem Kind ein eigenes Nutzerprofil mit eingeschränkten Rechten einzurichten. Um die gewünschte Sicherheit des Surfraums zu gewährleisten, sollte es Ihrem Kind nicht möglich sein, Systemdienste in der Computerverwaltung oder dem Taskmanager zu ändern, stoppen oder zu deaktivieren. Auch darf es keine Rechte zur Änderung oder Deinstallation von Software erhalten oder die Systemzeit ändern.

Um ein eingeschränktes Nutzerprofil zu erstellen, wählen Sie bitte in der Systemsteuerung Ihres Betriebssystems den Eintrag „Benutzerkonten“:

Klicken Sie auf Neues Konto erstellen.

Geben Sie den Namen des neuen Benutzers in das Textfeld ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Aktivieren Sie die Option Eingeschränkt und klicken Sie anschließend auf Konto erstellen.

Ausführliche Anleitung des Herstellers für Windows XP:

<http://support.microsoft.com/kb/905056/de>

Für Windows Vista:

<http://support.microsoft.com/kb/953088/de>



2 Installation der Software

Bei bereits installierter Kinderschutzsoftware beachten Sie bitte die Hinweise am Ende des Kapitels.

Um eine aktuelle Version der Kinderschutzsoftware herunterzuladen, besuchen Sie bitte die Webseite <http://www.fragfinn.de/>. Sie finden sie im Elternbereich unter dem Menüpunkt Kinderschutz. Sie werden beim Start des Downloads aufgefordert, die Kinderschutzsoftware zu speichern oder direkt auszuführen. Hier können Sie AUSFÜHREN auswählen.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen. Mit Klick auf AKZEPTIEREN erkennen Sie diese an und werden im nächsten Schritt aufgefordert, einen Pfad anzugeben in welchen die Kinderschutzsoftware installiert werden soll. Die Standardeinstellung kann beibehalten werden.

Nun gelangen Sie zur Auswahl der zu installierenden Verknüpfungen. Hier können Sie festlegen, ob zusätzlich eine Verknüpfung zur Kindersuchmaschine **fragFINN** angelegt werden sollen:





Klicken Sie nun auf INSTALLIEREN.

Anschließend ist unbedingt der NEUSTART Ihres PCs erforderlich, da die Kinderschutzsoftware ansonsten den Netzwerkverkehr nicht überprüfen kann. Solange Sie den Rechner nicht neugestartet haben, ist dieser nicht geschützt.

Nach dem Neustart Ihres PCs erscheint eine Meldung, in welcher angezeigt wird, dass die Kinderschutzsoftware nun gestartet ist. Dies ist nur eine Informationsmeldung. Sie können diese dauerhaft abschalten, indem Sie einen Haken bei „Diesen Dialog in Zukunft nicht wieder anzeigen“ setzen. Klicken Sie dann auf OK.

Im Anschluss wählen Sie ein Passwort zur Administration der Kinderschutzsoftware und beenden Sie die Eingabe mit dem Drücken der Schaltfläche OK.

Bitte geben Sie Ihr Passwort nicht an andere Personen weiter!

Merken Sie sich Ihr Passwort sehr gut!

Sie befinden sich jetzt im Eltern-Modus. Der Kinder-Modus wird automatisch aktiviert, wenn sich ein anderer Windows-Benutzer anmeldet. Vorher sollten Sie jedoch einen Passwort-Hinweis in Form einer Masterfrage festlegen (s. 3.2.2).




2.1 Hinweise bei bereits installierter Kinderschutzsoftware

Sollte die Kinderschutzsoftware bereits in einer älteren Version auf Ihrem PC installiert sein, so ist die Deinstallation zwingend notwendig.


Die aktuelle Software erkennt eine bereits installierte Version und deinstalliert diese selbstständig. Ihr Passwort sowie eigene White- und Blacklisten werden nicht deinstalliert, sondern von der neuen Version übernommen. Anschließend ist ein Neustart zwingend notwendig.

3 Kontextmenü – Einstellungen der KSS

Läuft die KSS, finden Sie normalerweise dieses Symbol  rechts am unteren Bildschirmrand in der Taskleiste.

Um die Software zu verwalten und diverse Einstellungen vornehmen zu können, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das Symbol .

Hier können Sie im Eltern-Modus wie folgt auswählen:




Die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten sind unter dem Punkt „Verwaltung“ zusammengefasst (s. 3.2).

Im Kinder-Modus sind die meisten Optionen nicht verfügbar. Wenn der Rechner sich im Kinder-Modus befindet, wechseln Sie zunächst in den Eltern-Modus.



3.1 Auswahl Eltern- oder Kinder-Modus



Hier schalten Sie zwischen dem Kinder-Modus und dem Eltern-Modus um.

Um in den Eltern-Modus zu wechseln, ist immer die Eingabe des von ihnen festgelegten Elternpassworts erforderlich.

Der Kinder-Modus muss einfach nur ausgewählt werden.

Wenn Sie Ihren Rechner starten, befindet sich die Kinderschutzsoftware immer im Kinder-Modus!



3.2 Verwaltung

KSS-fragFINN - Verwaltung

fragFINN.de

Zeitbeschränkung

Aktivieren

Beginn: 12:00

Ende: 17:00

Dauer: 1:00

Restdauer: 1:00

Zurücksetzen

Filter

Internetverbindungen

Alle zulassen

Nur http zulassen

Zusätzliche Webseiten freigeben

Freigegebene Webseiten sperren

Elternpasswort ändern Masterfrage ändern Ok Abbrechen

3.2.1 Zeitbeschränkung

Auf der linken Seite finden Sie die Zeitsteuerung. Hier können Sie z.B. festlegen, dass ihr Kind zwischen 12 und 17 Uhr insgesamt eine Stunde surfen lang darf. Ist die Surfzeit abgelaufen, muss sie zurückgesetzt werden.

3.2.2 Sicherheit: Passwort und Passworthinweis

Über die Schaltfläche „Elternpasswort ändern“ können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern. Hierzu muss das bisherige Passwort angegeben werden. Über die Schaltfläche „Masterfrage ändern“ daneben können Sie eine Hinweisfrage mit zugehöriger geheimer Antwort festlegen bzw. ändern, die Ihnen hilft, Ihr Passwort neu festzulegen, falls Sie es einmal vergessen haben sollten.



Wir empfehlen, diese Hinweisfrage und -antwort sofort nach der Installation auszufüllen. Benutzen Sie dabei möglichst eine Frage, deren Antwort Ihr Kind nicht kennen bzw. erraten kann.

3.2.3 Internetverbindungen

Hier können Sie wählen, ob Internetverbindungen von anderen Programmen im Kinder-Modus blockiert oder zugelassen werden sollen. Dies betrifft z.B. E-Mail-Programme oder Instant Messenger, aber auch sichere Webseiten wie sie in Online-Shops oder Kontaktformularen häufig eingesetzt werden. „Alle zulassen“ erlaubt solche Verbindungen pauschal, während „Nur http“ die Verbindungen auf normale Webseiten von der **fragFINN**-Whitelist beschränkt.

3.2.4 Zusätzliche Webseiten freigeben

Der Inhalt des sicheren Surfraums und damit die voreingestellten Webseiten werden von speziell ausgebildeten Medienpädagoginnen der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia e.V. nach den Kriterien der Initiative „Ein Netz für Kinder“ verwaltet und mit dieser Software zur Verfügung gestellt. Falls Ihr Kind mit Ihrem Einverständnis auch weitere Webseiten besuchen darf, müssen diese wie folgt eingetragen werden:

KSS-fragFINN - Freigabe von Webseiten (Whitelist)

Bitte geben Sie hier den Namen der Webseite ein:

www.fragfinn.de

Hinzufügen

Eintrag löschen Liste löschen Speichern Abbrechen

Tragen Sie die freizugebende Internet-Adresse im Stil www.fragfinn.de ein und wählen Sie im Anschluss die Schaltfläche „Hinzufügen“.



„Adresse löschen“ bietet Ihnen die Möglichkeit einzelne Einträge zu löschen, während „Liste löschen“ alle Einträge entfernt.

Mit „Speichern“ sichern Sie Ihre Eingabe dauerhaft und verlassen den Editor.

3.2.5 Freigegebene Webseiten sperren

Sofern sich im sicheren Surfraum von **fragFINN**-Seiten befinden, die nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie diese sperren. Eintragungen nehmen Sie wie unter „Zusätzliche Webseiten freigeben“ beschrieben vor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://www.fragfinn.de/kinderliste/eltern/kinderschutz/kss_faq.html

Oder kontaktieren Sie das **fragFINN**-Team unter: info@fragFINN.de